

AGROCELHONE D

AGROCELHONE DE


EMULSIFIABLE

COMPOSITION ET PROPRIETES

EMULSIFIABLE CONCENTRE EC NEMATICIDE-DESINFECTANT DE SOLS

DICHLOROPROPENE 92% P/P

DENSITE 1.2 KG/L



■ CULTURE

LÉGUMES , FLEURS ET FRUITS

DOSE D'APPLICATION

100 - 500 gr/Ha



■ Période de sécurité: **21 jours.**

■ Mode d'emploi: injection dans le système d'irrigation goutte - à - goutte

■ Préparation du sol:

- Déracinement et retrait de la culture précédente.
- Profondeur du Labour: 35-40 cm (herse à disques/ dents) - Labour en surface (roto Tillier).
- Préparation des crêtes de plantation.
- Pour les sols sableux, il est recommandé de crevasser le sol avec des lames.
- Distribution du système d'irrigation gouttes - à - gouttes sur la parcelle ou ligne de plantation (application localisées) pour les sols sableux, doubler les tuyaux de gouttes - à - gouttes (s'il s'agit d'un traitement sur tout le terrain, distribuer les lignes à 35-50 cm).
- Tester le système d'irrigation avec un court arrosage.
- Isoler le sol avec un film en polyéthylène.
- Arroser pendant 3 à 4 jours pour de courtes périodes, L'humidité du sol doit être d'environ 50 à 60 % sans défaire les lignes ou parcelles de plantation (ne pas arroser un jour avant la fumigation) (pour les cultures hydroponiques : maintenir le sol humide, s'assurer que le film plastique est en bonne condition et vérifier le point de saturation du substrat).

■ En application localisé dans la crête de plantation, la dose appliquée sera en gr/m2 de la surface réelle.

■ Travaux post-traitement:

- Laisser le film plastique pour au moins 12 à 14 jours pour permettre au produit d'agir complètement.
- Si le film sera utilisé comme film de paillage, perforer le film après 12 à 14 jours pour aérer le sol, coïncider les perforations avec les trous de plantation.
- Effectuer 2 à 3 irrigations avant la semence ou la plantation. Durant la dernière irrigation, ouvrir le bout des lignes goutte à gouttes (pour laver le système d'irrigation).